

ビジュアルプログラミング

ご利用手順

利用環境

「LOVOT STUDY ビジュアルプログラミング」をご利用いただくには、LOVOT / ネストおよび、インターネット接続が可能なPCやタブレット端末が必要です。

詳しい利用環境は以下をご覧ください。

LOVOT / ネストのソフトウェア

- 共にソフトウェアバージョン 21.10.2以降

PCやタブレット端末のOSおよびブラウザ

- Windows 10(最新版)
 - Google Chrome(最新版)
 - Microsoft Edge(最新版)
- Windows 11(最新版)
 - Google Chrome(最新版)
 - Microsoft Edge(最新版)
- Mac OS Monterey
 - Google Chrome(最新版)
 - Safari(最新版)
- iOS(最新版)
 - Safari(最新版)

※ネストとPCまたはタブレット端末は、同じネットワークに接続する必要があります。

※最新版でなくても動作する可能性がありますが、2021/12/28 時点での最新版のみ動作確認を行っています。

※ Proxy設定がされていると、接続できない場合があります。(Macの場合)

初めて利用する場合:PCやタブレット端末の設定

ネストとの通信にルート証明書のインストールが必要です。

以下のページの手順に従い、ルート証明書をインストールしてください。

- <https://play.lovot.life/static/cert/index.html>

ビジュアルプログラミングを開始する

ビジュアルプログラミングを開始する際は、以下のページに接続してください。

- <https://play.lovot.life/>

ログインしていない場合は、ログイン画面に自動で遷移します。自動で遷移しない場合は、以下に直接アクセスしてください。

- <https://id.lovot.life/login>

※LOVOTのファミリーに登録されたアカウントでご利用ください。ファミリーの登録については、以下をご覧ください。


ファミリーを設定する(ウェブマニュアル)

- <https://help.lovot.life/app/family/>

基本的な使い方

LOVOTに接続する


「せつぞく」カテゴリにある「〇〇につなぐ」ブロックから、接続したいLOVOTの名前を選んで実行(ダブルクリック)すると、LOVOTのセンサーホーンのLEDが2回点灯し声を発します。



LOVOTから切断する

接続を解除したい場合は、「いつものらぼっとにもどる」ブロックを実行する、またはブラウザのページを閉じると、センサーホーンのLEDが点灯し声を発した後に、通常の動作に戻ります。

ブラウザの操作でLOVOTが反応しない場合は、センサーホーンを折ると接続が解除されます。



また、長い時間何も操作しない場合も、自動的に接続が解除されます。

